Instalação do ABAQUS passo a passo.

Dar duplo clique em SETUP.EXE em CD:\Instalador\AbaqusCAE\Setup.exe

Na seqüência abrirá uma tela com 11 etapas que deverão ser cumpridas até o fim da instalação:



Figura 1

1^ª etapa (Introduction)

Escolha a opção: I Acept the terms of the License Agreement e clique em NEXT. Aparecerá uma tela de Informações. Clique em CONTINUE. Na tela seguinte clique em NEXT e na seguinte NEXT novamente.

2ª etapa (Instalation type)

No tipo de instalação, primeiramente instale a licença. Para isso deixe a opção License selecionada e clique em **NEXT**.

Abrirá uma tela agora com outras 6 etapas de instalação da Licença conforma ilustra a Figura 2.

Em HOSTNAME coloque o nome do seu computador.

Para saber qual é o nome do seu computador, abra o Windows Explorer e clique em **Meu Computador** com o botão direito e clique em **Propriedades**, clique na aba nome do computador e copie o nome do computador que aparecerá, conforma ilustrado na figura 3. "ACER nesse caso".

	ABAQUS Licensing		
			Hostname
6 etapas -	 Hostname Installation type ABAQUS license file Installation directory Installing Installation complete 	Enter the hostname or IP address of this computer.	
		HOSTNAME	
	# ABAQUS		
	InstallAnywhere by Zero G Cancel	Previous	Next



	System Proper	ties			? 🔀	
	System Re	store	Automa	tic Updates	Remote	
	General	Comp	uter Name	Hardware	Advanced	
	Windows uses the following information to identify your on the network.				your computer	
	Computer desc	ription:				
			For example: "K Computer".	(itchen Computer''	or ''Mary's	
	Full computer name: ACER.					
	Workgroup:		LABMEC.UFPF	BBR		
	To rename this computer or join a workgroup, click Change					
Nome do computador						
			OK	Cance	Apply	
F	igura 3					

Após colocar o nome do seu computador em **HOSTNAME** clique em **NEXT, YES** e **DONE** até o fim dessas 6 etapas .

Observação importante:

Após a instalação da Licença e antes de instalar o Product, copie o arquivo **Abaqus.dat** do CD **\Instalador\AbaqusCAE\LEGEND** para a pasta no seu computador onde a licença foi instalada **C:\ABAQUS\License**

"Não altere nada nesse arquivo, apenas copie do CD e cole em C:\ABAQUS\License"

Na seqüência, de duplo clique no arquivo **Imtools.exe** que se encontra na mesma pasta **C:\ABAQUS\Licens**

Abrirá uma tela como ilustrada na figura 4.



Figura 4

Clique na aba Config Services e localize os arquivos conforme ilustrado na figura 5. O arquivo **Abaqus.log** deverá ser criado. Para isso abra um **notepad** e salve como **Abaqus.log** dentro de **C:\ABAQUS\License**

LMTOOLS by Macrovision Co	rporation http://www.macrovision.com			
File Edit Mode Help				
Service/License File System Sett	ings Utilities Start/Stop/Reread Server Status Server Diags	Config Services Borrowing		
Configure Service Service Name	ABAQUS FLEXIm License Manager	Save Service Remove Service		
Path to the Imgrd.ex. file	C:\ABAQUS\License\Imgrd.exe Browse Browse			
Path to the license tile Path to the debug log file	C:\ABAQUS\License\Abaqus.log Browse	View Log Close Log		
Start Server at Power Up				

Figura 5

Na seqüência selecione a aba **Start/Stop/Reread** e clique em **Start Server**. Deverá aparecer escrito **Server Start Successful** na parte de baixo conforme ilustrado na Figura 6.



Figura 6

Agora com o servidor "startado" inicie a instalação da segunda parte (**product**). Selecione a opção **Product** e clique em **NEXT**, conforme figura 7.





ABAQUS 6.5 Product Installe	er 💶 🗵	
	License server	
 ✓ Introduction ✓ Installation type → License server 	Please enter the hostname or IP address of your ABAQUS license server(s).	27000@ACER
 Documentation Installation directory ABAQUS working directory 	(For example 27000@maroon.abaqus.com or gold.abaqus.com.)	Redundart license servers (op wer 2
 Parallel configuration Pre-installation summary Installing 	License server 1 (REQUIRED) 27000@ACER Redundant license servers (optional)	
 Product verification results Installation complete 	Server 2	
III ABAQUS		Nome do computador
InstallAnywhere by Zero G	Previous Next	

Figura 8

Na seqüência clique em Next, Continue, Next, Next, Install, até o fim das 11 etapas da instalação.